

“金钥匙”软件快速入门 V1.0

目录

“金钥匙”软件快速入门（V1.0）

⚠ 注意:

本手册仅为用户快速入门提供指导，如需详细的帮助信息请参阅软件自带的帮助文件。

1. 功能介绍

“金钥匙”软件包括下列各项部分：“金钥匙”管理工具和“金钥匙”网络工具。它们分别为用户提供不同级别的安全控制和便捷的上网助理功能。

- “金钥匙”软件为Windows系统提供了一个安全的登录过程。它藉由智能卡提供的加密／解密功能为用户提供身份认证。如果用户的智能卡出现不可用时，用户还可以使用应急卡或软盘作为临时卡进行操作。
- “金钥匙”软件自动鉴别和自动储存用户信息的功能使得用户只要一次点击就能轻松登录所有需要密码的网站。当您使用IE在网络冲浪的时候，您再也不用去记忆而且重复输入那些个人资料和密码信息。
- “金钥匙”还提供一种“Fast User Switch”功能，即插拔不同的用户卡可以自动切换到各自用户的桌面。便于用户的快速登录。

2. 安装指南


2.1 系统需求:

- Intel P Ⅱ 233MHz 以上 CPU
- 32M 以上内存
- 50M 以上可用硬盘空间
- 需要 PC/SC 的智能卡读卡器以及指定的智能卡
- 支持 Windows XP, Windows2000 Professional 简体中文版操作系统


2.2 安装

如果需要安装此软件，请遵循以下步骤安装:


1) 在光驱中插入“满意办公5.2”软件第二张安装盘，在安装页面中点击“安装金钥匙”，进行安装。



2) 仔细阅读软件产品使用许可证协议，并选择接受所有条款。




3) 选择安装路径。



4) 点击“下一步”后，系统将会自动安装。



5) 安装完毕后，重新启动电脑。



3. 创建用户

1）重新启动电脑后，系统会自动提示用户注册智能卡。如果用户选择以后不再出现该提示信息，在下一次系统启动后，该提示信息不再出现。用户可以点击桌面上的金钥匙快捷方式，进行用户注册。

⚠ 注意：在没有注册智能卡之前，金钥匙系统不起作用。
每个操作系统最多只能创建 10 个金钥匙用户。



金钥匙快速入门

2) 按照提示，输入持卡人的个人信息。该信息会用来自动填充网页中需要您填写的诸如姓名、地址、邮编、电话、电子邮件等个人资料。例如，当您需要在某个网站注册时，金钥匙系统会自动将您的个人信息填充网页表格。



3) 输入登录Windows的用户名，密码和域名。这里采取了自动验证登录信息的机制: 程序会自动监测当前登录Windows的用户名、机器名或隶属的Windows NT域名。您可以修改登录名，从域名下拉框中选择登录到域或是本机。如果您没有加入到域的话，下拉框内只显示本机名。如果您输入了非法的用户名或者错误的密码，程序会提醒您更正。



4) 输入智能卡的初始密码并确认。请注意，密码的长度不要超过8位。




5) 如果您所使用的智能卡已经被初始化过，应用程序会提醒您输入此卡片的密码。



6) 点击“下一步”后，完成用户卡的注册。这样，您就可以用此智能卡对您的电脑进行保护管理并使用金钥匙系统所提供的多种功能。



7) 生成应急卡／软盘。当您完成注册后，系统会提示您是否立即生成应急卡／软盘。如果您的智能卡不幸遗失，您可以用生成的应急卡／软盘来登录系统、解除锁定和恢复加密文件。因此，金钥匙系统建议您立即生成应急卡／软盘。如果，您选择“否”，您也可以以后运行金钥匙管理工具中的“管理>发应急卡／应急软盘”。



金钥匙系统为您提供了两种存储应急信息的方式: 应急智能卡和应急软盘。

a）应急智能卡



●插入一张新的卡，并输入应急卡初始密码。



●如果您所使用的智能卡已经被初始化过，应用程序会提醒您输入此卡片的密码。


●点击“下一步”，即生成应急卡。您就可以在您的智能卡损坏或遗失后，使用应急卡。



b）生成应急软盘

●选择应急软盘作为应急存储介质。

●在驱动器A中插入一张已格式化的空白软盘，输入应急软盘初始密码。



● 点击“下一步”，即生成应急软盘。您就可以在您的智能卡损坏或遗失后，使用应急软盘。



⚠ 注意：如果您的应急卡／软盘也遗失，您将无法登录电脑。请您妥善保管好您的应急卡／软盘。

说明:

1. 上面所有图形仅为您操作方便提供，不能表明您使用的产品一定与上面图形界面完全符合。
2. 金钥匙软件具有备份用户信息到文件功能，可以将金钥匙中用户的信息加密存储到文件中，以便将来如果您的用户信息丢失，您可以重新备份回来。用户在金钥匙存储的网站信息和信用卡信息均以加密方式存储在系统硬盘上，所以强烈建议用户进行信息备份。
3. 关于进一步地使用和配置金钥匙，您可以参考软件自带的帮助文件。